


**Dell™ NetVault™ Backup
Plug-in for Hyper-V® 11.1
ユーザーズ・ガイド**




© 2016 Dell Inc. All rights reserved.

本製品は米国および国際的な著作権法および知的財産保護法によって保護されています。Dell、Dell ロゴ、および NetVault は米国またはその他の司法管轄区域における Dell Inc. の商標です。Hyper-V、PowerShell、Windows、Windows Server、および Windows Vista は、米国および他国における Microsoft Corporation の登録商標です。Linux は、米国、諸外国、またはその両方における Linus Torvalds の登録商標です。商標や商品名を有する事業体、またはそれらの商品を表すために、他の商標および商品名が本書で使用されている場合があります。Dell は、第三者の商標や商号の独占的所有権を否認いたします。本書に記載されたその他のすべてのマークおよび名称は、各社の商標である可能性があります。

凡例

 **注意：**注意アイコンは、指示に従わなかった場合に、ハードウェアの損傷やデータの損失につながる可能性があることを表しています。

 **警告：**警告アイコンは、物的損害、人身傷害、または死亡事故につながるおそれがあることを示します。

 **重要、メモ、ヒント、モバイル、またはビデオ：**情報アイコンは、サポート情報を表しています。

NetVault Backup Plug-in for Hyper-V ユーザーズ・ガイド
更新 - 8 2016
ソフトウェアのバージョン - 11.1
HYV-101-11.1-EN-01

目次

Dell™ NetVault™ Backup Plug-in for Hyper-V® — はじめに	5
Dell NetVault Backup Plug-in for Hyper-V : 概要	5
主な利点	5
機能概要	6
対象ユーザー	6
参考資料	7
プラグインのインストールまたは削除	8
プラグイン・システム構築	8
フェイルオーバー・クラスタリング	9
プラグインのインストールの前提条件	9
SMB ファイル・サーバーを使用するための前提条件	10
プラグインのインストールまたはアップグレード	10
スタンドアロン・システムへのプラグインのインストール	10
クラスタ・システムへのプラグインのインストール	11
プラグインのライセンス	11
スタンドアロン・システムからのプラグインの削除	12
プラグインの設定	13
スタンドアロンまたはクラスタ化されたシステム構築の設定	13
クラスタ環境における VM 間通信の有効化	14
データのバックアップ	15
データのバックアップ : 概要	15
バックアップの実行	16
バックアップ対象データの選択	16
バックアップ・オプションの設定	16
ジョブのファイナライズと実行	18
データのリストア	19
イメージレベルのバックアップのリストア	19
イメージレベルのリストアの前提条件	19
イメージレベルのリストア対象データの選択	20
イメージレベルのリストア・オプションの設定	20
イメージレベルのリストア・ジョブを完成し開始する	20
ファイルレベルのリカバリの実行	21
ファイルレベルのリストア対象データの選択	21
ファイルレベルのリストア・オプションの設定	22
ファイルレベルのリストア・ジョブを完成し開始する	22

その他のリストア手順	23
イメージレベルのリストア中の VM の名前変更と移動	23
代替 Hyper-V Server へのデータのリストア	24
トラブルシューティング	25
NetVault Backup 10.x サービス (netvault-pgsql) が Windows で開始しない	25
VSS スナップショット使用中にバックアップ・ジョブが失敗する	25
Dell について	27
Dell へのお問い合わせ	27
テクニカル・サポート用リソース	27

Dell™ NetVault™ Backup Plug-in for Hyper-V® — はじめに

- Dell NetVault Backup Plug-in for Hyper-V : 概要
- 主な利点
- 機能概要
- 対象ユーザー
- 参考資料

Dell NetVault Backup Plug-in for Hyper-V : 概要

Dell NetVault Backup (NetVault Backup) Plug-in for Hyper-V (Plug-in for Hyper-V) では、Web ベースのユーザー・インターフェイス (WebUI) と自動化されたワークフロー・プロセスを使用して、集中的な手段で仮想環境のバックアップおよびリストア・ポリシーを設定できます。本プラグインを使用することにより、詳細なレベルの制御が可能になり、VM イメージ全体と個別ファイルをリストアできるため、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。幅広いバックアップ・デバイスが統合されるため、データの保護およびオフサイトへの保存によって障害復旧および業務継続性の目標が満たされるという安心感を得ることができます。

主な利点

- **プラグイン構築による確実性の向上** : Plug-in for Hyper-V は、多様なリカバリ・シナリオに柔軟に対応できます。プラグインを使用してバックアップ・ポリシーを実装すると、障害発生時に必要となるリカバリ作業をおろそかにすることなく、より重要なタスクに専念することができます。また、Plug-in for Hyper-V を使用すると、包括的で柔軟なバックアップ・ポリシーを作成することができます。これによりスクリプトを作成する手間を省くことができるため、構文や人的な誤りによるリスクの増大を防ぎます。
- **柔軟なバックアップおよびリカバリ・オプションによるリスクの軽減** : Plug-in for Hyper-V は、ビジネスに不可欠な VM の簡略化されたバックアップおよびリカバリを可能にする強力なツールを管理者に提供します。VSS (Volume Shadow Copy Service) ベースのバックアップにより、VM とそのアプリケーションに関する簡略化された保護方法を提供します。フル・イメージレベル・バックアップにより、VM を障害から保護し、テスト環境や障害復旧をサポートする柔軟性を提供します。個別ファイルのリカバリにより、高速リストアを実現し、ストレージの利用率、サーバーへの負荷、およびネットワーク上で転送されるデータの量を抑えます。Plug-in for Hyper-V では、VM のイメージ全体あるいは個別ファイルをリストアすることができます。
- **IT 効率性の最大化** : Plug-in for Hyper-V により、管理者はリカバリ・プロセスへの関与を最小化しつつ、高速かつ信頼性の高いリカバリを提供することができます。本プラグインにより、比較的経験が浅い担当者でもリストアを実行できるため、ダウンタイムを削減し、ビジネス継続性を高め、管理者が 24x7 体

制で待機する必要がなくなります。経験の浅い担当者はルーチ的な管理オプションも実行できるため、Plug-in for Hyper-V の内部について習熟していなくても包括的なバックアップ・ポリシーを作成することができます。本プラグインでは、自動化されたワークフローを使用し、バックアップ定義やジョブ・スケジュールの実行などのタスクをポイントアンドクリックで実行できます。

- **ビジネス継続性を確保**：ビジネスに重要なアプリケーションのデータ保護計画においてオフサイト・バックアップが重要な要素となる中で、本プラグインは幅広いバックアップ・デバイスと NetVault Backup との統合を有効に活用します。Plug-in for Hyper-V は、仮想化環境が保護され、障害復旧に備えてオフサイトに保存されているという安心感を提供します。

機能概要

- Hyper-V® クラスタリング
 - VSS ベースの VM バックアップ
 - イメージレベルのバックアップとリストア用の単一プラグイン
 - イメージレベルのバックアップからのファイルレベルのリストア。次のタイプのパーティションとファイル・システムがサポートされています。
 - マスター・ブート・レコード (MBR)
 - GUID パーティション・テーブル (GPT)
 - Windows Server® New Technology File System (NTFS)
 - 拡張ファイル・システム : EXT2、EXT3、EXT4
 - Linux ベース・システム上の LVM (Logical Volume Manager) および Windows ベース・システム上の LDM (Logical Disk Manager) が、シングルまたは複数システムにまたがったディスクとして管理するボリューム
 - サーバー・メッセージ・ブロック (SMB) ファイル・サーバー上に存在する VM のフル・サポート
 - NetVault Backup 仮想クライアントのサポート
 - Active Block Mapping (ABM) を使用して、ネットワークおよびストレージの要件を軽減します。次のタイプのパーティションとファイル・システムがサポートされています。
 - MBR
 - GPT
 - NTFS
 - EXT2、EXT3、および EXT4
- ① **注意**： ABM を無効にすると、プラグインは自動的にゼロブロックの除外を使用して、ゼロが書き込まれたブロックをバックアップ時に除外するようにします。
- VM イメージ全体または個別ファイルのリストア
 - イメージレベルのリカバリ中の VM の名前変更

対象ユーザー

本ガイドは VM のバックアップおよびリカバリを担当するユーザーを対象としています。Windows Server® の管理と Plug-in for Hyper-V が実行されるオペレーティング・システム (OS) に習熟していることを前提としています。VM についての高度な知識があれば、効率的なバックアップおよびリストア戦略の定義に役立ちます。

参考資料

Dell は、本プラグインの設定時および使用中に以下のドキュメンテーションをすぐに利用できるよう準備しておくことをお勧めします。

- **Microsoft® Hyper-V®: Backing Up and Restoring Virtual Machines (英語のみ) :**
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd405549\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd405549(VS.85).aspx)
- **NetVault Backup ドキュメンテーション**
 - 『Dell NetVault Backup インストール・ガイド』: このガイドでは、NetVault Backup サーバーおよびクライアント・ソフトウェアのインストール方法について詳しく説明しています。
 - 『Dell NetVault Backup アドミニストレータズ・ガイド』: このガイドでは、NetVault Backup の使用方法と、すべてのプラグインで共通の機能について詳説します。
 - 『Dell NetVault Backup CLI リファレンス・ガイド』: このガイドでは、コマンドライン・ユーティリティについて説明しています。

これらのガイドは、<http://software.dell.com/jp> からダウンロードできます。

- ① **重要 :** NetVault Backup は 10.0.0 から、NetVault Backup システムとインストールされているプラグインを設定、管理、監視するための、WebUI を提供しています。このバージョンのプラグインのユーザーズ・ガイドに記載されている手順は、この新しい WebUI の使用を前提にしています。NetVault Backup コンソール (NetVault Backup 9.x で使用できるユーザー・インターフェイス) による手順について詳しくは、古いバージョンのプラグインのドキュメントを参照してください。


プラグインのインストールまたは削除

- プラグイン・システム構築
- プラグインのインストールの前提条件
- SMB ファイル・サーバーを使用するための前提条件
- スタンドアロン・システムへのプラグインのインストール
- プラグインのライセンス
- スタンドアロン・システムからのプラグインの削除

プラグイン・システム構築

Plug-in for Hyper-V が Hyper-V® Server にインストールされているため、スタンドアロン環境、クラスタ（高可用性）環境、SMB 環境でプラグイン・システムを構築する手順はほぼ同一です。Hyper-V Server は、VM をホストする物理マシンです。本プラグインは、保護対象となる各 VM にはインストール **されません**。

図 1 システム構築の概要



フェイルオーバー・クラスタリング

本プラグインは、フェイルオーバー・クラスタの FQDN (Fully Qualified Domain Name : 完全修飾ドメイン名) または IP アドレスを使用して、Hyper-V® Cluster を管理している現在のノードを特定し、それをバックアップ・ジョブの対象とします。

仮想クライアントの使用は、プラグイン固有のものではありません。詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』を参照してください。以下のガイドラインに注意する必要があります。

- 必ず『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』の情報に基づいて、プラグインの管理が仮想クライアントを使用して実施されるようにしてください。クラスタまたはクライアント管理を実行するときに、仮想クライアントの一員である物理ノードを使用しないでください。クラスタに属さないローカル VM のバックアップ・ジョブを設定するときは、物理ノードを使用してください。
- 仮想クライアントに属するすべてのノードへのインストールでプラグインを利用できるようにするには、「.npk」インストール・ファイルを NetVault Backup サーバーにコピーします。ファイルのコピー先のパスは、<NetVaultBackupHome>\packages\standard です。
- 後からプラグインをアップグレードまたは更新するには、以下を実行する必要があります。
 - 前述の場所から、既存の .npk ファイルを削除します。
 - 前述の場所に、.npk インストール・ファイルをコピーします。
 - 以前のバージョンのプラグインで作成された仮想クライアントを削除します。
 - アップグレードされたプラグインを使用して新しい仮想クライアントを作成します。元の仮想クライアントの名前を新しい仮想クライアントに割り当てます。名前を変更すると、元の仮想クライアントで定義されたバックアップ・ジョブを実行できなくなります。
- 以下のいずれも実行しないでください。
 - **[クライアント管理]** オプションを使用して、仮想クライアントに属するクライアントからプラグインを削除しないでください。
 - **[クライアント管理]** オプションを使用して、プラグインを再インストールしないでください。

プラグインのインストールの前提条件

Plug-in for Hyper-V のインストールの前に、Hyper-V® Server として指定されたマシンで以下の前提条件が満たされていることを確認します。

- **Windows PowerShell® をインストールして実行ポリシーを設定する** : プラグインを使用する前に、Hyper-V Server 上に PowerShell 3.0 以降をインストールし、ローカル・マシンの実行ポリシーを RemoteSigned に設定する必要があります。Windows Server® 2008 R2 にデフォルトで含まれているのは、PowerShell 2.0 であるため、3.0 以降に更新する必要があります。Windows Server 2012 と 2012 R2 には、それぞれ 3.0 と 4.0 が含まれています。

PowerShell をインストールしたら、PowerShell コマンド・プロンプトから以下のコマンドを実行します。

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

- **統合サービスをインストールする** : Hyper-V Server から VM 上に**統合サービス**をインストールする必要があります。Windows ベースの VM には、デフォルトで統合サービスがインストールされています。
- **NetVault Backup サーバーおよびクライアント・ソフトウェアをインストールする** : Hyper-V Server 上には、少なくとも NetVault Backup クライアント・ソフトウェアがインストールされている必要があります。NetVault Backup クライアント・ソフトウェアのインストール、および異機種混在クライアントとして Hyper-V Server を追加する方法について詳しくは、『Dell NetVault Backup インストレーション・ガイド』を参照してください。

SMB ファイル・サーバーを使用するための前提条件

プラグインを使用してバックアップする Hyper-V VM が SMB ファイル・サーバー上にある場合、次のサーバーの役割が有効になっていることを確認します。有効になっていない場合は、Windows Server® のサーバー・マネージャを使用してこれらの役割を追加します。

表 1 SMB ファイル・サーバーに格納されている VM で使用するために必要な役割

名前	タイプ	パス
ファイル・サービスおよびストレージ・サービス	役割	ファイル・サービスおよびストレージ・サービス
ファイル・サービスおよび iSCSI サービス	役割サービス	ファイル・サービスおよびストレージ・サービス \ ファイル・サービスおよび iSCSI サービス
ファイル・サーバー	役割サービス	ファイル・サービスおよびストレージ・サービス \ ファイル・サービスおよび iSCSI サービス \ ファイル・サーバー
ファイル・サーバー VSS エージェント・サービス	役割サービス	ファイル・サービスおよびストレージ・サービス \ ファイル・サービスおよび iSCSI サービス \ ファイル・サーバー VSS エージェント・サービス

プラグインのインストールまたはアップグレード

インストール・プロセスは、プラグインをスタンドアロン環境とクラスタ環境のどちらにシステム構築するかに応じて異なります。


- スタンドアロン・システムへのプラグインのインストール
- クラスタ・システムへのプラグインのインストール

スタンドアロン・システムへのプラグインのインストール

- 1 [NetVault 設定ウィザード] または [クライアント管理] ページにアクセスします。

① **注意：** 選択されたクライアントがすべて同じタイプの場合、設定ウィザードを使用して複数のクライアントに同時にプラグインをインストールできます。複数のクライアントを選択する場合、プラグインのバイナリ・ファイルがターゲット・クライアントの OS とプラットフォームと互換性があることを確認する必要があります。[クライアント管理] ページでは、プラグインをインストールするクライアントを 1 つのみ選択できます。

- [NetVault 設定ウィザード] ページにアクセスするには：
 - a [ナビゲーション] パネルで、[ガイド付き設定] をクリックします。
 - b [NetVault 設定ウィザード] ページで、[プラグインのインストール] をクリックします。
 - c 次のページで、利用可能なクライアントを選択します。

- **【クライアント管理】** ページにアクセスするには：
 - a **【ナビゲーション】** パネルで、**【クライアント管理】** をクリックします。
 - b **【クライアント管理】** ページで、Hyper-V[®] Server があるマシンを選択して、**【管理】** をクリックします。
 - c **【クライアント表示】** ページで、**【プラグインのインストール】** ボタン () をクリックします。
- 2 **【プラグイン・ファイルの選択】** をクリックして、プラグイン用の .npk インストール・ファイルの場所 (インストール用 CD または Web サイトからファイルをダウンロードして保存したディレクトリなど) に移動します。

インストール CD では、このソフトウェアのディレクトリ・パスは OS によって異なります。
- 3 「hv-x-x-x-x.npk」というファイル (xxxxx はバージョン番号とプラットフォームを表す) を選択し、**【開く】** をクリックします。
- 4 インストールを開始するには、**【プラグインのインストール】** をクリックします。

プラグインが正常にインストールされると、メッセージが表示されます。

クラスタ・システムへのプラグインのインストール

クラスタ環境でのプラグインのインストールでは、NetVault Backup サーバーに**仮想クライアント**を作成します。仮想クライアントとは、クラスタ内のノードのグループです。このグループは、NetVault Backup サーバーからは、クラスタ化された VM をバックアップするために作成される、**1 つのクライアント**として認識されます。仮想クライアントの作成プロセスでは、プラグインが NetVault Backup サーバーからクラスタ内の選択したノードに転送され、そこにインストールされます。

仮想クライアントの作成

仮想クライアント作成プロセスは、本プラグイン固有のものではありません。この手順について詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』を参照してください。ただし、仮想クライアント作成プロセス中は、以下の点を考慮する必要があります。


仮想クライアントに名前を付ける : Dell では、Hyper-V[®] Cluster に割り当てられたクラスタのネットワーク名 (つまり FQDN) を、NetVault Backup 仮想クライアント名として使用することを強くお勧めします。NetVault Backup では、仮想クライアントを参照するときに、クラスタ・アプリケーションを管理しているノードが特定され、その Hyper-V Server が、たとえば **【NetVault Backup 選択】** ページに表示されます。仮想クライアント名として Hyper-V Server ネットワーク名と同じ名前を設定しておけば、作成された仮想クライアントに対応する Hyper-V Server を識別できます。

プラグインのライセンス

本プラグインでは、クラスタ環境およびスタンドアロン環境で別個のライセンス・キーが必要です。クラスタ環境の場合、ライセンスを NetVault Backup サーバーの物理クライアントに適用します。スタンドアロン保護に同じ物理クライアントを使用する場合は、別個のスタンドアロン・ライセンスを同じクライアントに適用します。ライセンス・キーの入手などの手続きについて詳しくは、『Dell NetVault Backup インストレーション・ガイド』を参照してください。

スタンドアロン・システムからの プラグインの削除

クラスタ環境での Plug-in for Hyper-V の削除について詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』で該当するトピックを参照してください。

- 1 [ナビゲーション] パネルで、[クライアント管理] をクリックします。
- 2 [クライアント管理] ページで、利用可能なクライアントを選択して、[管理] をクリックします。
- 3 [クライアント表示] ページの [Installed Software] テーブルで、[Plug-in for Hyper-V] を選択して [Remove Plugin] ボタン () をクリックします。
- 4 [確認] ダイアログ・ボックスで、[削除] をクリックします。

プラグインの設定

- スタンドアロンまたはクラスタ化されたシステム構築の設定
- クラスタ環境における VM 間通信の有効化

スタンドアロンまたはクラスタ化されたシステム構築の設定

Windows Server® 2012 または 2012 R2 環境を使用している場合は、追加オプションの **【クラスタが管理している VM の表示】** が **【Plug-in for Hyper-V】** タブに表示されることがあります。ホストが Hyper-V Cluster に属している場合は、このオプションを物理マシンでのみ利用できます。

- 1 **【ナビゲーション】** パネルで、**【バックアップ ジョブ作成】** をクリックして、次に **【セレクション】** リストの隣りにある **【新規作成】** をクリックします。
- 2 セレクション・ツリー内で適切なクライアント・ノードを開き、**【Plug-in for Hyper-V】** を選択します。
- 3 **【アクション】** リストから、**【設定】** を選択します。
- 4 **【クラスタが管理している VM の表示】** オプションが表示されている場合は、ホストが仮想クライアントに管理されていない場合に限り、そのオプションを選択します。
 - ① **重要** : Dell は、仮想クライアントを使用してクラスタ・ホストを管理することと、このオプションを有効にしないことをお勧めします。
- 5 仮想クライアントを設定する場合は、**【クラスタ管理】** タブをクリックして、以下の情報を入力します。
 - **【クラスタのドメイン】** : クラスタの Windows® ドメインを入力します。
 - **【ユーザー名】** : クラスタと Hyper-V® を管理するのに必要な権限を持つアカウント（つまり、ドメイン管理者アカウント）の名前を入力します。
 - **【パスワード】** : 上のフィールドで指定したユーザーに関連付けられているパスワードを入力します。
- 6 設定を保存するには、**【OK】** をクリックします。

クラスタ環境における VM 間通信の有効化

NetVault Backup クライアント・ソフトウェア 10.0.5 以前を使用している場合、NetVault Backup 仮想クライアントをインストールして設定したら、仮想クライアントでクラスタに含まれるすべてのホストを管理できること、および各ホストがそのクラスタに含まれる他のホストにアクセスできることを確認します。

① | **ヒント**：クラスタに多数のホストが含まれている場合、以下のすべてのコマンドを含むスクリプト・ファイルを作成できます。そのスクリプトを各ホストで実行します。

- 1 クラスタに含まれている最初のホストのコマンド・プロンプトから、以下を入力します。

```
cd <NetVaultBackupInstallDirectory>\util
```

デフォルトのインストール・ディレクトリは、**C:\Program Files (x86)\Dell\NetVault Backup\util** または、**C:\Program Files** の下の対応するディレクトリです。

- 2 仮想クライアントに追加された各ホストに対して、以下を入力します。

```
nvclientaccess -client <clientName> -password <clientPassword>
```

<clientName> は、次に仮想クライアントに追加したホストの名前で、**<clientPassword>** は、クライアントを NetVault Backup サーバーに追加したときに指定したパスワードです。

たとえばホストが 3 つある場合、**<clientName>** に **Host2** を指定して、Host1 上で `nvclientaccess -client <clientName> password <clientPassword>` を実行します。次に、**<clientName>** に **Host3** を指定して、再度 Host1 上で `nvclientaccess -client <clientName> password <clientPassword>` を実行します。

- 3 クラスタに含まれるすべてのホストに対して、これらの手順を繰り返します。

データのバックアップ

- データのバックアップ：概要
- バックアップの実行

データのバックアップ：概要

Plug-in for Hyper-V は、イメージレベルのバックアップとリストアをサポートします。イメージレベルのバックアップには、特定の VM に関連するすべてのディスクおよび設定ファイルが含まれるため、VM 全体のリストアが可能になります。このバックアップ・タイプは、ハードウェアに障害が発生した場合や、VM のディスク・ファイルを削除した場合に使用可能です。ファイルレベル・インデックス作成機能を使用すると、ファイルレベル・インデックス作成を有効化してイメージをバックアップし、ファイルレベルのリストアを実行できます。次のトピックで説明するように、VSS に対応していない VM で使用すると、ネットワーク接続の問題が発生します。

重要な注意事項

- 同一 VM 上で、複数のイメージレベルのバックアップを同時にスケジュールしないでください。同じ VM でこれらのバックアップ・タイプを同時に実行すると、いずれかのジョブが失敗する可能性があります。プラグインでは、1 度に 1 つの VM で取得できるスナップショットは 1 つだけです。
- Hyper-V[®] Server または Cluster がメンテナンス・モードに入っていたり、アクセスできない場合、バックアップは実行できません。
- Plug-in for Hyper-V は、VM 上に配置されたデータベースのバックアップをサポートし、これによりデータベースは常に整合の取れた状態に保たれます。SQL Server や Oracle 用の VSS Writer などのサードパーティ製品は、データをプラグインに提供する前に、データ整合性処理をサポートしている必要があります。本プラグインは、整合性が取れていないスナップショットのエラー (VSS_E_WRITERERROR_INCONSISTENTSNAPSHOT) が発生した場合も、この情報をデバッグ・トレースに記録してバックアップ・プロセスを続行します。
- 本プラグインは、バックアップ・ホストにインストールされている VSS ハードウェア・プロバイダーを使用します。プロバイダー関連のエラーが発生すると、本プラグインは、適切なソフトウェア・プロバイダーを使用してバックアップを完了しようとします。
- 以下の VM では、オンラインによるイメージレベルのバックアップは完全にはサポートされていません。
 - VSS に対応していない VM (Linux[®] など)
 - Windows Server 2008 R2 でホストされている Windows Server 2012 VM

これらの VM は、バックアップ中に保存状態になり処理を中断します。VM は、スナップショットが取得された後に処理を再開します。

バックアップの実行

インデックス作成の有無に関わらず、イメージレベルのバックアップを実行するには、以下のトピックで説明する手順に従います。

- [バックアップ対象データの選択](#)
- [バックアップ・オプションの設定](#)
- [ジョブのファイナライズと実行](#)

バックアップ対象データの選択

バックアップ・ジョブを作成するには、セット（バックアップ・セレクション・セット、バックアップ・オプション・セット、スケジュール・セット、ターゲット・セット、および詳細設定セット）を使用する必要があります。

① **ヒント:** 既存のセットを使用するには、**[バックアップ・ジョブ作成]** をクリックして、**[選択]** リストからセットを選択します。

- 1 **[ナビゲーション]** パネルで、**[バックアップ・ジョブ作成]** をクリックします。

[ガイド付き設定] リンクからウィザードを開始することもできます。**[ナビゲーション]** パネルで、**[ガイド付き設定]** をクリックします。**[NetVault 設定ウィザード]** ページで、**[バックアップ・ジョブ作成]** をクリックします。

- 2 **[ジョブ名]** に、ジョブの名前を指定します。

ジョブの進捗状況の監視やデータのリストアップ時にジョブを識別しやすくするため、分かりやすい名前を割り当てます。ジョブ名には英数字と英数字以外の文字を使用できませんが、非ラテン語系の文字を含めることはできません。Windows® の場合、長さ制限はありません。ただし、40 文字以内にするをお勧めします。

- 3 **[選択]** リストの隣りにある、**[新規作成]** をクリックします。

- 4 **[NetVault Backup 選択]** ページのプラグインのリストで、**[Hyper-V Plugin]** を開き、localhost または `<clusterName>` ノードを展開して VM のリストを表示します。

- 5 localhost または `<clusterName>` ノードを選択し、バックアップ時に存在したすべての VM を含めるか、個別 VM を選択し特定の VM セットをバックアップします。

① **重要:** 最後のバックアップ以降に新しい VM が Hyper-V® Server に追加されても、VM が緑のチェックマーク付きで選択されている場合、その VM だけがバックアップに含まれます。

- 6 セットを保存するには **[保存]** をクリックして、**[新規セットの作成]** ダイアログ・ボックスに名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

名前には英数字と英数字以外の文字を使用できませんが、非ラテン語系の文字を含めることはできません。Windows® の場合、長さ制限はありません。ただし、すべてのプラットフォームで、40 文字以内にするをお勧めします。

バックアップ・オプションの設定

次の手順には、バックアップ・オプション・セットの作成または既存のセットの選択が含まれています。**[パラレル・ストリームの最大数]**、**[ファイル・レベルのリカバリでインデックス作成を有効化]**、および **[Active Block Mapping の有効化]** の 3 つのオプションを利用できます。

- **[パラレル・ストリームの最大数]** のデフォルト値は、Windows Server® 2012 および 2012 R2 の場合は 4、Windows Server 2008 R2 の場合は 1 です。お使いの環境で Windows Server 2012 または 2012 R2 が使用されている場合は、設定値を 32 まで増やすことができます。

- **[ファイル・レベルのリカバリでインデックス作成を有効化]** オプションは、デフォルトでは無効になっています。インデックス作成により、VM のイメージレベルのバックアップからファイルやディレクトリを個別にリストアすることができます。

ファイルレベル・インデックス作成機能は、以下のシステムを使用する VM で利用できます。

- Windows® : NTFS
- 拡張ファイル・システム : EXT2、EXT3、EXT4

ファイルレベル・インデックス作成は、バックアップ・サイズに影響を与えることはありませんが、バックアップ・インデックス・サイズとバックアップにかかる合計時間は増加します。ファイルレベル・インデックス作成の実行に要する時間は、いくつかの要因によって異なります。これらの要因には、ファイル数、ボリューム上のファイルの断片化率、ネットワーク・トラフィック、および Hyper-V Server にかかる負荷などがあります。

本プラグインは、Linux ベース・システム上の LVM (Logical Volume Manager) および Windows ベース・システム上の LDM (Logical Disk Manager) が管理するボリュームを、シングルまたは複数システムにまたがったディスクとしてサポートしますが、Windows Server 2012 ReFS (Resilient File System)、ストライプ・ディスク、またはストレージ・スペースはサポートしません。

- **[Active Block Mapping の有効化]** オプションは、デフォルトで有効になっています。ネットワークおよびストレージの要件を軽減するため、ABM 技術により、ゼロが書き込まれたブロックをバックアップ時に削除するためのフィルタが提供されます。これらのブロックを削除することで、バックアップ・サイズおよびネットワーク経由で転送されるデータの量が削減されます。ABM を無効にすると、プラグインは自動的にゼロブロックの除外を使用して、ゼロが書き込まれたブロックをバックアップ時に除外するようにします。

ABM は、以下のファイル・システムを使用する VM で利用できます。

- Windows : NTFS
- 拡張ファイル・システム : EXT2、EXT3、EXT4

① | **ヒント:** 既存のセットを使用するには、**[プラグイン・オプション]** リストで、使用するセットを選択します。

- 1 **[プラグインオプション]** リストの隣りにある、**[新規作成]** をクリックします。
- 2 **[最大パラレル・ストリーム数]** ボックスに、該当する数を入力します。

お使いの環境で Windows 2012 または 2012 R2 が使用されている場合は、ロード・バランシングまたはパフォーマンス、あるいはその両方を向上させるために、最大 32 の数を入力できます。ただし、テープ・ドライブを使用する場合、選択したパラレル・バックアップ・ストリーム数が、使用可能なドライブ数を超えないよう注意してください。

- 3 ファイル・レベルでのリストアを実行する場合は、**[ファイル・レベルのリカバリでインデックス作成を有効化]** オプションを選択します。
- 4 何らかの理由により ABM を無効にした場合は、**[Active Block Mapping の有効化]** オプションの選択を解除します。
- 5 **[保存]** をクリックして、**[新規セットの作成]** ダイアログ・ボックスにセットの名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

名前には英数字と英数字以外の文字を使用できますが、非ラテン語系の文字を含めることはできません。Windows® の場合は長さ制限はありませんが、40 文字以内に収めることをお勧めします。

ジョブのファイナライズと実行

- 1 [スケジュール]、[ターゲット・ストレージ]、および [詳細設定] リストを使って、その他の必要なオプションを設定します。
- 2 [保存] または [保存 & 実行] の、どちらか適切な方をクリックします。

① **ヒント**：すでに作成、保存しているジョブを実行するには、[ナビゲーション] パネルで [ジョブ定義管理] を選択し、目的のジョブを選択して、[今すぐ実行] をクリックします。

[ジョブ・ステータス] ページで進捗状況を監視したり、[ログ参照] ページでログを表示したりできます。詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』を参照してください。

データのリストア

- イメージレベルのバックアップのリストア
- ファイルレベルのリカバリの実行
- その他のリストア手順

イメージレベルのバックアップのリストア

イメージレベルのリカバリを実行できます。これは、VM 全体をリストアし、Hyper-V Manager にその VM の新規バージョンを設定するものです。このプロセスでは、ファイルを元の場所にリストアするか、ユーザーがセレクション・セットを作成して [名前変更 / 再配置] ダイアログ・ボックスに情報を入力したときに指定した場所にリストアします。以前のバージョンのプラグインからリストアを実行する方法については、該当するバージョンのユーザーズ・ガイドを参照してください。

- ① **重要**：バックアップを作成して、後からイメージレベルのリカバリ・プロセスを使用して取得すると、プラグインにより、Hyper-V チェックポイントが平坦化されます。たとえば、VM が実行している 2 つのチェックポイント・ファイルがあるベース・ディスクをバックアップすると、VM は 1 つのベース・ディスクのみを使用してリストアされますが、チェックポイント・ファイルの内容はすべて含まれます。

このプロセスでは、以下のトピックで説明する手順を実行します。

- イメージレベルのリストアの前提条件
- イメージレベルのリストア対象データの選択
- イメージレベルのリストア・オプションの設定
- イメージレベルのリストア・ジョブを完成し開始する

イメージレベルのリストアの前提条件

以下の前提条件を満たしていることを確認します。

- **名前変更機能**を使用しない場合、Dell は、リカバリを実行する *前に*、元の VM を削除しておくことをお勧めします。
- **名前変更機能**を使用せず、元の VM の削除も行わない場合は、リカバリを実行する *前に*、VM の電源がオフになり、開かれているファイルがないことを確認します。本プラグインのリカバリ・プロセスが既存の VM を上書きしますが、これには書き込み権限が必要です。
- VM を別のホストにリカバリする前に、設定ファイル内の VM リソースがホスト上で使用可能なリソースと一致することを確認します。特に、ファイルの場所とネットワーク・アダプタ名が一致することを確認してください。一致しないと、VM の電源がオンにならないことがあります。対象ホストとリソースが異なる場合は、手動でリカバリを実行します。

イメージレベルのリストア対象データの選択

- 1 [ナビゲーション] パネルで、[リストア・ジョブ作成] をクリックします。
- 2 [リストア・ジョブ作成 – セーブセットの選択] ページで、[プラグイン・タイプ] リストから [Plug-in for Hyper-V] を選択します。
- 3 セーブセットのテーブルに表示されている項目をさらにフィルタリングするには、[クライアント]、[日付]、[ジョブ ID] リストを使用します。

表にはセーブセット名（ジョブ・タイトルとセーブセット ID）、作成日時、およびサイズが表示されます。デフォルトでこのリストは、セーブセット名のアルファベット順にソートされています。
- 4 セーブセットの表で、適切な項目を選択します。

セーブセットを選択すると、ジョブ ID、ジョブ・タイトル、サーバー名、クライアント名、プラグイン名、セーブセットの日時、リタイア設定、アーカイブか否か、セーブセットのサイズなどの情報が [セーブセット情報] に表示されます。
- 5 [Next] をクリックします。
- 6 [セクション・セット作成] ページで、localhost または <clusterName> ノードを選択して VM を表示し、リストアする VM を 1 つ以上選択します。

① **注意：** VM ノード下の個別ファイルは選択できません。バックアップ中にインデックス作成を有効にし、個別ファイルのリストアする場合は、ファイルレベルのリカバリを使用します。詳しくは、「[ファイルレベルのリカバリの実行](#)」を参照してください。

イメージレベルのリストア・オプションの設定

以前のバージョンのプラグインを使用して作成されたバックアップをリストアする場合は、該当するバージョンのユーザーズ・ガイドに記載された手順に従います。このセクションは、現在のバージョンのプラグインにのみ適用されます。

- 1 [セクション・セット作成] ページで、[プラグイン・オプションの編集] をクリックします。
- 2 次のパラメータのいずれかを選択します。
 - VM 全体をリストアし、Hyper-V® Manager 上にその VM の新規バージョンを作成するには、[VM 全体をホストまたはクラスタにリカバリ] を選択します。
 - 特定のファイルをユーザーが指定した場所にリストアするには、[VM ゲスト OS のファイルを指定した場所にリストア] を選択します。

△ **注意：** [リカバリ後に作業ディレクトリの内容を削除] オプションはデフォルトで選択されています。このオプションは、Dell サポートから指示されない限り選択解除しないでください。

- 3 リカバリの終了後、一時的な場所からリストア済みファイルを削除しない場合は、[リカバリ後に作業ディレクトリのコンテンツを削除] オプションの選択を解除します。このオプションはデフォルトで選択されています。

イメージレベルのリストア・ジョブを完成し開始する

最終ステップには、[スケジュール]、[ソース・オプション]、および [詳細設定] ページの追加オプション設定、ジョブの実行、および [ジョブ・ステータス] と [ログ参照] ページからの進捗状況の監視が含まれています。これらのページとオプションは、すべての NetVault Backup プラグインに共通しています。詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』を参照してください。

- 1 [OK] をクリックして設定を保存し、[次へ] をクリックします。

- 2 デフォルト設定を使用しない場合は、[**ジョブ名**] に、ジョブの名前を指定します。

進捗状況を監視する際にジョブを識別しやすくするため、具体的な名前を指定します。ジョブ名には英数字と英数字以外の文字を使用できますが、非ラテン語系の文字を含めることはできません。また、長さ制限はありません。ただし、すべてのプラットフォームで、40文字以内にするをお勧めします。

- 3 [**クライアント指定**] リストで、データをリストアするマシンを選択します。

仮想クライアントを選択すると、プラグインは、現在クラスタを管理しているホストに VM をリストアします。

① **ヒント**：[**選択**] をクリックして、[**クライアント指定選択**] ダイアログ・ボックスから適切なクライアントを検索、選択することもできます。

- 4 [**スケジュール**]、[**ソース・オプション**]、および [**詳細設定**] リストを使って、その他の必要なオプションを設定します。

- 5 [**保存**] または [**保存&実行**] の、どちらか適切な方をクリックします。

[**ジョブ・ステータス**] ページで進捗状況を監視したり、[**ログ参照**] ページでログを表示したりできます。詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』を参照してください。

① **注意**：Plug-in for Hyper-V バージョン 10.5 以前を使用して作成されたセーブセットをリストアする場合、仮想ハード・ディスク (VHD または VHDX) のファイルは <installationDirectory>\tmp\Hyper-V に格納されます。

ファイルレベルのリカバリの実行

バージョン 10.5 のプラグインを使用してバックアップを作成中に、[**ファイル・レベルのリカバリでインデックス作成を有効化**] オプションを選択すると、イメージレベルのバックアップからファイルとディレクトリを個別にリストアできます。このプロセスでは、以下のトピックで説明する手順を実行します。

- ファイルレベルのリストア対象データの選択
- ファイルレベルのリストア・オプションの設定
- ファイルレベルのリストア・ジョブを完成し開始する

① **重要**：本プラグインは、Windows Server NTFS の圧縮ファイルまたはスパース・ファイル、Linux のスパース・ファイル、あるいはストレージ・スペースを使用して VM に配置されているファイルのファイルレベルのリストアはサポートしていません。

ファイルレベルのリストア・ジョブの対象として選択できる VM は、1 度に 1 台だけです。追加の VM のファイルのリカバリするには、追加のファイルレベルのリストア・ジョブを実行します。

ファイルレベルのリストア対象データの選択

- 1 [ナビゲーション] パネルで、[**リストア・ジョブ作成**] をクリックします。
- 2 [**リストア・ジョブ作成 - セーブセットの選択**] ページで、[**プラグイン・タイプ**] リストから [Plug-in for Hyper-V] を選択します。
- 3 セーブセットのテーブルに表示されている項目をさらにフィルタリングするには、[**クライアント**]、[**日付**]、[**ジョブ ID**] リストを使用します。

表にはセーブセット名 (ジョブ・タイトルとセーブセット ID)、作成日時、およびサイズが表示されます。デフォルトでこのリストは、セーブセット名のアルファベット順にソートされています。

- 4 セーブセットの表で、適切な項目を選択します。

セーブセットを選択すると、ジョブ ID、ジョブ・タイトル、サーバー名、クライアント名、プラグイン名、セーブセットの日時、リタイア設定、アーカイブか否か、セーブセットのサイズなどの情報が【セーブセット情報】に表示されます。

- ① **重要：** リストア・ジョブに Linux[®] VM が含まれる場合は、バックアップ中に【ファイル・レベルのリカバリでインデックス作成を有効化】オプションが選択されています。VM では、大文字表記によってのみ区別される同名前の 2 つのファイルが同じディレクトリに格納されるため、両方のファイルをリストアし、2 つのリストア・ジョブを作成して実行する必要があります。一方のジョブで、該当するすべてのファイルと、同名前のファイルのどちらか 1 つを含めます。もう一方のジョブでは、同名前のもう 1 つのファイルのみを含め、リストア用に別の場所を指定します。Windows では大文字小文字が区別されないため、2 つのファイルの違いが認識されません。この対処法により、警告なしでリストアが完了し、両方のパーティションのファイルが確実にリカバリされます。

5 【Next】をクリックします。

6 【セクション・セット作成】ページで、【ボリューム】ノードを展開して、インデックスが作成されたパーティション、ディレクトリ、それらに含まれるファイルを表示し、インデックスが作成された項目をリストア対象として 1 つ以上選択します。

- ① **重要：** 【ボリューム】ノード下にある該当するフォルダまたはファイル、あるいはその両方を選択します。VM ノード自体は選択しないでください。

【アクション】リストの【名前変更】オプションを使用しないでください。オプションは表示されていますが、プラグインは【名前変更】フィールドを無視し、リストアは警告付きで完了します。

ファイルレベルのリストア・オプションの設定

- 1 【セクション・セット作成】ページで、【プラグイン・オプションの編集】をクリックし、【VM ゲスト OS のファイルを指定した場所にリストア】オプションを選択します。
- 2 【ターゲット・ディレクトリ】ボックスに、ファイルをリストアする場所のフル・パスを入力して、パスが存在することを確認してから、処理を続けます。
スタンドアロン設定の場合、プラグインはファイルを Hyper-V ホストにリカバリします。クラスタ設定の場合は、プラグインは、現在クラスタを管理しているホスト（仮想クライアント）にファイルをリカバリします。どちらの場合も、プラグインはすべてのファイルをデフォルトで `C:\<directoryNamedAfterVM>` に格納します。
- 3 【OK】をクリックして設定を保存し、【次へ】をクリックします。

ファイルレベルのリストア・ジョブを完成し開始する

最終ステップには、【スケジュール】、【ソース・オプション】、および【詳細設定】ページの追加オプション設定、ジョブの実行、および【ジョブ・ステータス】と【ログ参照】ページからの進捗状況の監視が含まれています。これらのページとオプションは、すべての NetVault Backup プラグインに共通しています。詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』を参照してください。

- 1 【OK】をクリックして設定を保存し、【次へ】をクリックします。
- 2 デフォルト設定を使用しない場合は、【ジョブ名】に、ジョブの名前を指定します。
進捗状況を監視する際にジョブを識別しやすくするため、具体的な名前を指定します。ジョブ名には英数字と英数字以外の文字を使用できますが、非ラテン語系の文字を含めることはできません。また、長さ制限はありません。ただし、すべてのプラットフォームで、40 文字以内にするをお勧めします。
- 3 【スケジュール】、【ソース・オプション】、および【詳細設定】リストを使って、その他の必要なオプションを設定します。

- 4 **【保存】** または **【保存&実行】** の、どちらか適切な方をクリックします。

【ジョブ・ステータス】 ページで進捗状況を監視したり、**【ログ参照】** ページでログを表示したりできます。詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレータズ・ガイド』を参照してください。

その他のリストア手順

このトピックでは、プラグインで実行することができるその他の（オプション）リストア操作について説明します。

- [イメージレベルのリストア中の VM の名前変更と移動](#)
- [代替 Hyper-V Server へのデータのリストア](#)

イメージレベルのリストア中の VM の名前変更と移動

本プラグインは、VM を別の名前と場所にリストアできます。VM の名前変更は、既存のバージョンを上書きしたくない場合に便利です。

- ① **重要：** お使いの環境で Windows Server® 2008 R2 と **【名前変更】** 機能を使用している場合は、VM バックアップに含まれるネットワーク・アダプタはリカバリの対象になりません。
- 1 **【ナビゲーション】** パネルで **【リストア・ジョブ作成】** をクリックして、**【プラグイン・タイプ】** リストから **【Plug-in for Hyper-V】** を選択し、適切なセーブセットを選択して **【次へ】** をクリックします。
- 2 **【セレクション・セット作成】** ページで、localhost または <clusterName> ノードを選択して VM を表示し、リストアする VM を選択します。
- 3 **【セレクション・セット作成】** ページで VM を選択して、**【アクション】** リストから **【名前変更】** を選択します。
- 4 **【名前変更 / 再配置】** ダイアログ・ボックスで、両方のフィールドに入力します（必要な場合）。
 - **【名前変更】**：新しい名前を入力します。
 - **【再配置】**：新しいフル・パスを入力します。クラスタ VM をリカバリする場合は、パスにクラスタが含まれていることを確認します。
- 5 変更を適用するには、**【OK】** をクリックします。

VM 名と一緒に、名前変更および再配置情報が括弧内に表示されます。
- 6 [イメージレベルのバックアップのリストアの説明](#)に従い、リストア手順を続行します。
- 7 お使いの環境で Windows Server 2008 R2 が使用され、元の VM にネットワーク・アダプタが含まれている場合は、Hyper-V® Manager を使用してネットワーク・アダプタを追加します。

代替 Hyper-V Server へのデータのリストア

この機能は、**障害復旧**操作を実行する場合に便利です。VM を別の Hyper-V® Server にリストアするには、以下の手順に従います。

- 1 このプロセスを続ける前に、新しいリストア・ターゲットが以下の要件を満たしていることを確認します。
 - **同一バージョンの Hyper-V Server がインストールされている** : Hyper-V Server のバージョンが、既存のサーバーで稼働しているバージョンと同じである必要があります。
 - **NetVault Backup ソフトウェアと Plug-in for Hyper-V がインストールされている** : 新規リストア・ターゲット上で同じバージョンの NetVault Backup ソフトウェアとプラグインがインストールされ設定されていること。
 - **NetVault Backup サーバーにクライアントが追加されている** : NetVault Backup WebUI の **【クライアント管理】** ページを使用して、ターゲット・マシンを NetVault Backup サーバーに追加する必要があります。
- 2 **【ナビゲーション】** パネルで **【リストア・ジョブ作成】** をクリックして、**【プラグイン・タイプ】** リストから **【Plug-in for Hyper-V】** を選択し、適切なセーブセットを選択して **【次へ】** をクリックします。
- 3 バックアップ・セーブセットからリストアする VM を選択します。
- 4 **【セレクション・セット作成】** ページで、**【プラグイン・オプションの編集】** をクリックし、**【VM 全体をホストまたはクラスタにリカバリ】** オプションを選択します。

使用可能な他のオプションの詳細については、「**イメージレベルのリストア・オプションの設定**」を参照してください。
- 5 **【OK】** をクリックして設定を保存し、**【次へ】** をクリックします。
- 6 デフォルト設定を使用しない場合は、**【ジョブ名】** に、ジョブの名前を指定します。

進捗状況を監視する際にジョブを識別しやすくするため、分かりやすい名前を割り当てます。ジョブ名には英数字と英数字以外の文字を使用できますが、非ラテン語系の文字を含めることはできません。Windows® の場合は長さ制限はありませんが、40 文字以内に収めることをお勧めします。
- 7 **【ターゲット・クライアント】** リストで、代替 Hyper-V Server を選択します。
- 8 **【スケジュール】**、**【ソース・オプション】**、および **【詳細設定】** リストを使って、その他の必要なオプションを設定します。
- 9 **【保存】** または **【保存&実行】** の、どちらか適切な方をクリックします。

【ジョブ・ステータス】 ページで進捗状況を監視したり、**【ログ参照】** ページでログを表示したりできます。詳しくは、『Dell NetVault Backup アドミニストレーターズ・ガイド』を参照してください。
- 10 リストアが完了したら、Hyper-V Manager を使用して新しい VM をインポートします。

トラブルシューティング

- NetVault Backup 10.x サービス (netvault-pgsql) が Windows で開始しない
- VSS スナップショット使用中にバックアップ・ジョブが失敗する

NetVault Backup 10.x サービス (netvault-pgsql) が Windows で開始しない

Windows® イベント・ビューアに以下のメッセージが表示されているかどうかを確認します。PDT FATAL: lock file "postmaster.pid" already exists (PDT FATAL : ロック・ファイル「postmaster.pid」はすでに存在しています)

NetVault Backup 10.x は PostgreSQL データベースを使用しています。PostgreSQL データベースが開始しない場合、NetVault Backup を開始することはできません。この問題に対処するには、ログで参照されている場所にある「postmaster.pid」を削除して、NetVault Backup サーバーを再起動します。詳しくは <https://support.software.dell.com/netvault-backup/kb/122475> を参照してください。

VSS スナップショット使用中にバックアップ・ジョブが失敗する

VSS スナップショットの使用中にバックアップ・ジョブが中断または失敗した場合、プラグインが VSS スナップショットのクリーンアップを正しく実行しない場合があります。この問題が発生した場合、Microsoft® の CLI である `diskshadow.exe` などのツールを利用して、スナップショットを削除することができます。

- 1 昇格した権限を使用してコマンド・ラインから DiskShadow を実行したら、DISKSHADOW> プロンプトで以下のコマンドを実行し、認識されないシャドウ・コピーを検索し削除します。

```
list shadows all
```

上記のコマンドにより、現在のシャドウ・コピーがリストされます。

- 2 **[ローカルに露出済み]** フィールドに表示されるシャドウ・コピーのリストを参照します。
- 3 中断または失敗したジョブ中に使用されていた VM の名前と一致するディレクトリ名を持つフィールドを探します。
- 4 エントリの **[シャドウ コピー ID]** フィールドを使用して、以下のコマンドを実行します。

```
delete shadows ID <ShadowCopyIDofAbortedOrFailedJob>
```

- 5 `<installationDirectory>\tmp\Hyper-V` に移動し、中断または失敗したジョブの実行中に使用した VM 名を含むディレクトリを削除します。

- 6 DiskShadow を終了して、標準のコマンド・プロンプトに戻ります。
- 7 すべての VSS Writer、特に Hyper-V VSS Writer が安定状態であることを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
vssadmin list writers
```

上記のコマンドにより、VSS Writer とその状態の一覧が表示されます。

- 8 VSS Writer が安定以外の状態である場合は、Hyper-V Manager を使用してホスト・ノードを選択した後、**Virtual Machine Manager** サービスを一旦停止して再開します。

Dell はお客様の声を大切にし、常に製品やサービスの向上に努めております。詳細については、www.software.dell.com/jp-ja を参照してください。

Dell へのお問い合わせ

販売またはその他のお問い合わせにつきましては、<http://software.dell.com/jp-ja/company/contact-us.aspx> を参照するか、+1-949-754-8000 までお電話ください。

テクニカル・サポート用リソース

テクニカル・サポートは、有効な保守契約が付属する Dell ソフトウェアを購入している場合、または試用版を保有している場合にご利用いただけます。サポート・ポータルにアクセスするには、<https://support.software.dell.com/ja-jp> に移動してください。

サポート・ポータルには、問題を自主的にすばやく解決するために使用できるセルフヘルプ・ツールがあり、24 時間 365 日ご利用いただけます。また、サポート・ポータルでは、オンライン・サービス・リクエスト・システムを使用して、製品サポート・エンジニアに直接連絡することもできます。

サポート・ポータルでは次のことを実行できます。

- サービス・リクエスト（ケース）の作成、アップデート、および管理
- ナレッジベース記事の参照
- 製品に関するお知らせの入手
- ソフトウェアのダウンロード試用版ソフトウェアを入手するには、<http://software.dell.com/jp-ja/trials/> にアクセスしてください。
- 入門ビデオの閲覧
- コミュニティ・ディスカッションへの参加
- サポート・エンジニアとのチャット